

Для подключения на серверы доступа Hosted ASTS Bridge для доступа к тестовому контуру фондового, валютного и денежного Московской Биржи с подключением через интернет рекомендуем выполнить следующие действия:

Проверить доступность адресов подключения

В окне командной строки последовательно выполнить следующие команды:

- Для проверки доступности тестовых серверов фондового рынка:

```
telnet 91.208.232.161 15014
```

```
telnet 91.208.232.162 15014
```

```
telnet 91.208.232.161 15024
```

```
telnet 91.208.232.162 15024
```

- Для проверки доступности тестовых серверов валютного рынка:

```
telnet 91.208.232.161 15010
```

```
telnet 91.208.232.162 15010
```

```
telnet 91.208.232.161 15020
```

```
telnet 91.208.232.162 15020
```

- Для проверки доступности тестовых серверов денежного рынка:

```
telnet 91.208.232.161 15012
```

```
telnet 91.208.232.162 15012
```

+ По итогам выполнения каждой из команд должен будет появиться черный экран с мигающим курсором, оповещающий об удачном подключении. Что бы перейти к выполнению следующей команды необходимо нажать сочетание клавиш **ctrl+C**

– В случае, если в результате вы получаете ошибку вида *«telnet не является внутренней или внешней командой»*, вам необходимо обратиться к своему системному администратору для проверки доступности адресов и портов подключения.

– В случае, если в результате выполнения команды вы получаете сообщение вида *«Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт: Сбой подключения»*, то вам необходимо обратиться к своему системному администратору для разрешения вам доступа на проверяемые пары адресов и портов подключения.

Убедиться в корректности настроек подключения

Рекомендуем изменять настройки подключения вне торгового времени и предварительно убедившись в сетевой доступности адресов подключения.

Для подключений к тестовым шлюзам Фондового рынка

Контур INET:

- параметр HOST установлен в значение: 91.208.232.161:15014, 91.208.232.162:15014
- параметр SERVER установлен в значение: EQ_TEST

Контур UAT:

- параметр HOST установлен в значение: 91.208.232.161:15024, 91.208.232.162:15024
- параметр SERVER установлен в значение: EQ_UAT

Для подключений к тестовым шлюзам Валютного рынка

Контур INETCUR:

- параметр HOST установлен в значение: 91.208.232.161:15010, 91.208.232.162:15010
- параметр SERVER установлен в значение: CUR_TEST
- для подключения к клирингу параметр SERVER установлен в значение CUR_TEST_RISK

Контур UATCUR:

- параметр HOST установлен в значение: 91.208.232.161:15020, 91.208.232.162:15020
- параметр SERVER установлен в значение: CUR_UAT

Для подключений к тестовым шлюзам Денежного рынка, Контур INETGKO:

- параметр HOST установлен в значение: 91.208.232.161:15012, 91.208.232.162:15012
- параметр SERVER установлен в значение: GKO_TEST

! В случае, если параметр HOST уже установлен и имеет значение отличное от серверов с адресами 91.208.232.161 и 91.208.232.162, то перед внесением новых настроек согласуйте их со своим системным администратором.