

Для подключения на серверы доступа Hosted ASTS Bridge для доступа к тестовому контуру фондового, валютного и денежного Московской Биржи с подключением через выделенные сети рекомендуем выполнить следующие действия:

Убедиться в корректности схемы подключения

! Доступ к Тестовым контурам возможен только при помощи специально организованного в этих целях отдельного канала ConnectME.

Проверить доступность адресов подключения

В окне командной строки последовательно выполнить следующие команды:

– Для проверки доступности тестовых серверов фондового рынка:

```
telnet 91.203.253.46 15014
```

```
telnet 91.203.255.46 15014
```

```
telnet 91.203.253.46 15024
```

```
telnet 91.203.255.46 15024
```

– Для проверки доступности тестовых серверов валютного рынка:

```
telnet 91.203.253.46 15010
```

```
telnet 91.203.255.46 15010
```

```
telnet 91.203.253.46 15020
```

```
telnet 91.203.255.46 15020
```

– Для проверки доступности тестовых серверов денежного рынка:

```
telnet 91.203.253.46 15012
```

```
telnet 91.203.255.46 15012
```

+ По итогам выполнения каждой из команд должен будет появиться черный экран с мигающим курсором, оповещающий об удачном подключении. Что бы перейти к выполнению следующей команды необходимо нажать сочетание клавиш **ctrl+C**

– В случае, если в результате вы получаете ошибку вида *«telnet не является внутренней или внешней командой»*, вам необходимо обратиться к своему системному администратору для проверки доступности адресов и портов подключения.

– В случае, если в результате выполнения команды вы получаете сообщение вида *«Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт: Сбой подключения»*, то вам необходимо обратиться к своему системному администратору для разрешения вам доступа на проверяемые пары адресов и портов подключения.

Убедиться в корректности настроек подключения

Рекомендуем изменять настройки подключения вне торгового времени и предварительно убедившись в сетевой доступности адресов подключения.

Для подключений к тестовым шлюзам Фондового рынка

Контур INET:

- параметр HOST установлен в значение: 91.203.253.46:15014, 91.203.255.46:15014
- параметр SERVER установлен в значение: EQ_TEST
- для подключения к клиринговой системе параметр SERVER установлен в значение EQ_TEST_RISK

Контур UAT:

- параметр HOST установлен в значение: 91.203.253.46:15024, 91.203.255.46:15024
- параметр SERVER установлен в значение: EQ_UAT
- для подключения к клиринговой системе параметр SERVER установлен в значение EQ_UAT_RISK

Для подключений к тестовым шлюзам Валютного рынка

Контур INETCUR:

- параметр HOST установлен в значение: 91.203.253.46:15010, 91.203.255.46:15010
- параметр SERVER установлен в значение: CUR_TEST
- для подключения к клиринговой системе параметр SERVER установлен в значение CUR_TEST_RISK

Контур UATCUR:

- параметр HOST установлен в значение: 91.203.253.46:15020, 91.203.255.46:15020
- параметр SERVER установлен в значение: CUR_UAT
- для подключения к клиринговой системе параметр SERVER установлен в значение CUR_UAT_RISK

Для подключений к тестовым шлюзам рынка Депозитов и Кредитов, Контур INETGKO:

- параметр HOST установлен в значение: 91.203.253.46:15012, 91.203.255.46:15012
- параметр SERVER установлен в значение: GKO_TEST

! В случае, если параметр HOST уже установлен и имеет значение отличное от серверов с адресами 91.203.253.46 и 91.203.255.46, то перед внесением новых настроек согласуйте их со своим системным администратором.