

Для подключения на серверы доступа Hosted ASTS Bridge для доступа к промышленному контуру фондового, валютного и денежного рынков Московской Биржи с подключением через сеть интернет рекомендуем выполнить следующие действия:

### **Проверить корректность разрешения DNS записи**

Запустить командную строку Windows: нажать **Win+R** и в открывшемся окне набрать CMD. В окне командной строки выполнить команду: **nslookup trade.moex.com**

+ По итогам выполнения команды в поле Addresses должны присутствовать следующие адреса: 85.118.180.41, 85.118.177.41, 85.118.180.42, 85.118.177.42.

- В случае, если в результате выполнения команды вместо списка адресов вы получаете ошибку, вам необходимо обратиться к своему системному администратору, для проверки работы DNS.

### **Проверить доступность адресов подключения**

В окне командной строки последовательно выполнить следующие команды:

- Для проверки доступности серверов фондового рынка:

telnet 85.118.180.42 15004

telnet 85.118.177.42 15004

telnet 85.118.177.41 15004

telnet 85.118.180.41 15004

- Для проверки доступности серверов валютного рынка:

telnet 85.118.180.42 15000

telnet 85.118.177.42 15000

telnet 85.118.177.41 15000

telnet 85.118.180.41 15000

- Для проверки доступности серверов денежного рынка:

telnet 85.118.180.42 15002

telnet 85.118.177.42 15002

telnet 85.118.177.41 15002

telnet 85.118.180.41 15002

+ По итогам выполнения каждой из команд должен будет появиться черный экран с мигающим курсором, оповещающий об удачном подключении. Что бы перейти к выполнению следующей команды необходимо нажать сочетание клавиш **ctrl+C**

- В случае, если в результате вы получаете ошибку вида *«telnet не является внутренней или внешней командой»*, вам необходимо обратиться к своему системному администратору для проверки доступности адресов и портов подключения.

- В случае, если в результате выполнения команды вы получаете сообщение вида *«Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт: Сбой подключения»*, то вам необходимо обратиться к своему системному администратору для разрешения вам доступа на проверяемые пары адресов и портов подключения.

## **Убедиться в корректности настроек подключения**

Рекомендуем изменять настройки подключения вне торгового времени и предварительно убедившись в корректности разрешения DNS-записи trade.moex.com и сетевой доступности адресов подключения.

Для подключений к шлюзам Фондового рынка:

- параметр HOST установлен в значение: trade.moex.com:15004
- параметр SERVER установлен в значение: EQ

Для подключений к шлюзам Валютного рынка:

- параметр HOST установлен в значение: trade.moex.com:15000
- параметр SERVER установлен в значение: CUR

Для подключений к шлюзам Денежного рынка:

- параметр HOST установлен в значение: trade.moex.com:15002
- параметр SERVER установлен в значение: GKO

**!** В случае, если параметр HOST уже установлен и имеет значение отличное от trade.moex.com или серверов с адресами 85.118.177.41, 85.118.180.41, 85.118.177.42, 85.118.180.42, то перед внесением новых настроек согласуйте их со своим системным администратором.